



Instalace KelSTART

Odkaz ke stažení: https://aktualizace.keloccs.cz/setup/KelSTART_setup.exe

Instalaci musí provést **uživatel s právy administrátora** (člen skupiny administrátoři pro místní počítač) na počítači s nejnovějšími aktualizacemi operačního systému.

Před instalací na operační systém Windows 8.1 a vyšší je nutné nastavit aktuální jazyk na **Čeština (Česká republika)** v nabídce *Ovládací panely – Hodiny, jazyk a země či oblast – Oblast – záložka Správa* – tlačítko **Změnit místní nastavení systému**.

Pro spuštění instalace spusťte **KelSTART_setup.exe**, stiskněte **Další** a vyčkejte, než se rozbalí instalační soubory.

Microsoft SQL Server

Chcete-li nainstalovat SQL Server, v této části **není nutné nic nastavovat**, instalace proběhne automaticky standardním způsobem. Máte-li SQL Server již nainstalován, použijte tlačítko **Změnit**, zadejte údaje serveru a otestujte spojení.

KelSTART server

Adresář instalace serveru KelSTART lze změnit dle vlastního uvážení.

Síťová instalace – automaticky nastaví sdílení adresáře KelSTART; parametr zapněte v případě, kdy se budou připojovat klienti z jiných PC.

Založit firmu – parametr vypněte, pokud se jedná o nevýdělečnou nebo příspěvkovou organizaci nebo firmu s hospodářským rokem. Takovéto firmy založte až po instalaci (viz nápověda F1).

IČ a Licenční číslo – po zadání IČ a licenčního čísla dojde k jeho ověření. Je-li licenční číslo úspěšně **ověřeno**, dojde k automatickému načtení údajů firmy (zadaných při registraci) a licenčního klíče (licenční klíč není nutné po instalaci znovu načítat).

Údaje firmy zkontrolujte a případně upravte nebo použijte tlačítko **Načtení údajů firmy z ARESu** – dle zadaného IČ vyhledá a vloží údaje firmy z databáze na internetu.

Název databáze – databáze SQL serveru pro ukládání dat, možno změnit dle vlastního uvážení.

Účetnictví nebo **Daňová evidence** – zvolte správnou volbu, po založení firmy již nelze změnit.

Heslo správce – používá se mj. při instalaci aktualizací; přednastavené heslo **Kelstart-1** můžete změnit, je však nutné si nově zadané heslo **zapamatovat!** Heslo musí splňovat následující podmínky: minimálně 8 znaků dlouhé, alespoň jedno velké, jedno malé písmeno, jedna číslice a jeden odlišný znak. S tímto heslem je možné se do systému kdykoliv přihlásit jako uživatel **KelAdmin**.

Založit prvního uživatele – uživatele nezakládejte, pokud budete přenášet databáze z jiného počítače.

Přihlašovací jméno – automaticky se vyplní jméno uživatele Windows, můžete jej změnit.

Heslo – heslo prvního uživatele KelSTART; přednastavené heslo **123456** můžete změnit.


Jméno a příjmení uživatele – bude se mj. tisknout na vystavovaných dokladech.

KelSTART klient

Aby bylo možné program spouštět i na serveru, je nutné na server nainstalovat klienta.

Adresář instalace klientské části lze změnit dle vlastního uvážení.

Převod dat z programu KelWIN

Parametr **Převod dat z programu KelWIN** se zapne automaticky, pokud je na PC detekován KelWIN. Tlačítkem  lze změnit firmu určenou k převodu dat a v poli **od ročníku** lze nastavit rok, od kterého budou data převedena. Při instalaci lze založit a převést pouze jednu firmu, další firmy převedete až po instalaci.

Spuštění instalace

Po vyplnění údajů stiskněte tlačítko **Instalovat vše >>**, na konci instalace stiskněte **Dokončit**.

Instalace klienta KelSTART na další PC

Z adresáře KelSTART na serveru spusťte **KelKlient_setup.exe**, stiskněte **4x** tlačítko **Další** a poté **Instalovat**.

Návod pro pokročilé uživatele

Vyskytnou-li se v průběhu instalace jakékoliv potíže, přejděte do návodu k instalaci pro pokročilé uživatele:

https://aktualizace.keloccs.cz/setup/dokumenty/Instalace_pro_pokrocile.pdf.

V návodu mj. naleznete nastavení TCP/IP, brány firewall a ODBC, přenos systému na jiný server a pokyny k instalaci vlastního MS SQL Serveru.